

Содержание

| | |
|---------------------------------------|----|
| Конфигурация QoE Stor | 3 |
| Ноды QoE Stor | 3 |
| Конфигурация | 3 |
| 1 Ресиверы | 3 |
| 2 Фильтрация | 5 |
| 3 Общие | 6 |
| 4 Настройки URL | 6 |
| 5 Настройки журнала FULLFLOW | 6 |
| 6 Настройки журнала CLICKSTREAM | 7 |
| 7 Настройки журнала NAT | 7 |
| 8 Настройки журнала ONLINEFLOW | 8 |
| 9 Настройки OpenCellID | 8 |
| Токен OpenCellID | 9 |
| Сохранение настроек | 10 |

Конфигурация QoE Stor

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Администратор, затем нажмите пункт меню Конфигурация QoE Stor.

The screenshot shows the VAS Experts administration interface. The left sidebar contains the 'Администратор' menu with 'Конфигурация QoE Stor' selected. The main area shows the 'Конфигурация' section with a 'Ресиверы' table. The table has the following columns: Тип, Тип r, Порт, Rate, Rate, Rate, Заде, Разм, Числ, Секс, Идем. The table contains three rows of data:

| Тип | Тип r | Порт | Rate | Rate | Rate | Заде | Разм | Числ | Секс | Идем |
|-------------------------------------|----------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Нетфлкс | top | 1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 95.52.24.3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Нетфлкс | top | 15010 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Кликстрм | top | 1601 | 1 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 95.52.24.3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Кликстрм | top | 16011 | 12 | 0 | 0 | 400 | 10 | 0 | 10 |

Данный раздел состоит из двух подразделов: «Ноды QoE Stor» и «Конфигурация».

Ноды QoE Stor

В данном подразделе находятся серверы пользователя. Для создания или просмотра пользовательского сервера, предоставляющего доступ работы в «Конфигурация QoE Stor», необходимо перейти в раздел «Оборудование».

Конфигурация

В данном подразделе содержатся следующие настройки:

1 Ресиверы



Конфигурация в CLI

Для добавления необходимо нажать на кнопку «Добавить ресивер», в открывшемся окне необходимо заполнить следующие параметры:

- **Тип ресивера** выбирается из выпадающего списка.
- **Ротация в минутах** указывается пользователем вручную. Подразумевает период обращения дампа приемника или период загрузки данных в БД.

По умолчанию: тип ресивера – Нетфлоу, ротация – 10 мин;
тип ресивера – Кликстрим, ротация – 12 мин.

Примечание: Без необходимости не менять значение.

- **Задержка в секундах** указывается пользователем вручную. Подразумевает задержку загрузки данных из БД.

По умолчанию: тип ресивера – Нетфлоу, задержка – 0 сек;
тип ресивера – Кликстрим, задержка – 400 сек.

Примечание: Без необходимости не менять значение.

- **Экспорт** данных на другие сервера. Адрес сервера вводится пользователем вручную.
- **Тип порта** выбирается из выпадающего списка.
- **Ротация в секундах** указывается пользователем вручную. Подразумевает период обращения дампа приемника или период загрузки данных в БД.

Примечание: Если включен данный параметр, то параметр ротация в минутах автоматически отключен.

* **Размер очереди** указывается пользователем вручную. Подразумевает размер очереди загрузки дампа ресивера.

Значение по умолчанию: 10.

Примечание: Без необходимости не менять значение.

- **Идентификатор DPI** указывается номер DPI. Если указано значение «-1» или не указано, то номер DPI определяется порядком получателя в списке.

Примечание: Без необходимости не менять значение.

- **Порт** является уникальным параметром и вводится пользователем вручную.

По умолчанию: тип ресивера – Нетфлоу, порт – 1500;
тип ресивера – Кликстрим, порт – 1501.

- **Ротация по количеству записей в флоу.** Работает одновременно с параметром ротация в минутах или секундах.
- **Число процессов вставки дампа.** Без необходимости не менять значение.

Для изменения сохраненного ресивера необходимо нажать на кнопку **«Изменить»**, расположенную слева от каждого ресивера.

Для удаления ресивера, необходимо нажать на кнопку **«Удалить»**, расположенную справа от каждого ресивера.

| ? | Тип рес | Тип | Пор | Ротс | Ротс | Ротс | Зад | Раз | Чис | Экс | Иде | |
|-------------------------------------|-----------|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|---------|-----|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Нетфлоу | tcp | 1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 95.52.2 | 3 | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Кликстрим | tcp | 1601 | 1 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 95.52.2 | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> |

2 Фильтрация

Все параметры указываются путем выбора из выдающего списка.

Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

Фильтрация

Определение направления трафика (TRAFFIC_DIR_DEF_MODE)
 Как есть ▼ ⓘ

Фильтр по абонентам (SUBSCRIBER_FILTER_MODE)
 Нет фильтрации ▼ ⓘ

Исключения из фильтра абонентов (SUBSCRIBER_EXCLUDE_MODE)
 Не исключать ▼ ⓘ

Режим привязки абонентов (SUBSCRIBER_BIND_MODE)
▼ ⓘ

Определение направления трафика

0 - 'Как есть' - направление трафика не меняется и определяется DPI

1 - 'По AC' - Направление трафика определяется списком AC оператора, указанным в словаре

2 - 'По CIDR' - Направление трафика определяется списком CIDR, указанным в словаре


3 - 'По AC и CIDR'

4 - 'По AC или CIDR'

3 Общие

Параметры указываются путем выбора из выдающего списка, URL-адреса вводятся пользователем вручную.

Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.



4 Настройки URL

Все параметры указываются путем выбора из выдающего списка. Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

5 Настройки журнала FULLFLOW

Все параметры указываются путем выбора из выдающего списка. Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

| Параметр | Описание | Возможные значения |
|--------------------------|--|-------------------------------|
| FULLFLOW_COMPRESS_ENABLE | Включить фоновое сжатие логов FULLFLOW | 0 — Отключено 1 — Включено |

| Параметр | Описание | Возможные значения |
|--|---|--|
| FULLFLOW_REPLACE_IP_CLASS_WHITH_ORIGINAL_TOS | Включить DSCP из исходного TOS Позволяет сохранять исходное значение ToS (Type of Service) из IP-заголовка пакета. При включении этого параметра в статистике трафик будет отображаться в соответствии с этими значениями. | 0 — Отключено 1 — Включено |
| IPFIX_FULLFLOW_ENBALE_BLOCKED_DATA | Включить сбор информации о заблокированном трафике | 0 — Отключено 1 — Включено |
| IPFIX_FULLFLOW_BLOCKED_DROP_THRESHOLD | Порог значения для определения трафика как drop | Число от 0 до 1, включая числа с плавающей точкой. Значение по умолчанию: 0.9 |
| IPFIX_FULLFLOW_BLOCKED_POLICING_THRESHOLD | Порог значения для определения трафика как полисинг | Число от 0 до 1, включая числа с плавающей точкой. Значение по умолчанию: 0.1 |
| FULLFLOW_VOIP_GROUP_FIELDS_ENABLE | Включить данные VOIP трафика | 0 — Отключено 1 — Включено |

6 Настройки журнала CLICKSTREAM

Все параметры указываются путем выбора из выдающего списка. Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

7 Настройки журнала NAT


Все параметры указываются путем выбора из выдающего списка. Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

8 Настройки журнала ONLINEFLOW


Интервал времени для агрегирования логов ONLINEFLOW указываются путем выбора из выдающего списка.

9 Настройки OpenCellID


Что бы включить автозагрузку словаря OpenCellID выберите "**Включено**".




- **CELL_TOWER_LOADER_API_TOKEN** - укажите токен LocalAPI. Что бы получить токен, зарегистрируйтесь на сервисе LocationAPI.



- **CELL_TOWER_LOG** - выберите уровень логирования OpenCellID.




- **CELL_TOWER_RESPONSE_HOUR** - укажите временной интервал для обновления пустых данных для отчета по геопозициям, в часах.



Токен OpenCellID

- Зайдите и зарегистрируйтесь в сервисе [LocationAPI](#)



- Перейдите во вкладку **API Access Tokens**, нажмите на **Show Token**, скопируйте токен.



Сохранение настроек

Для сохранения настроек в конфигурации необходимо нажать на кнопку «**Сохранить**», расположенную слева в тулбаре.

Для перезапуска конфигурации необходимо нажать на кнопку «**Перезапустить**», расположенную в тулбаре.

Для обновления настроек необходимо нажать на кнопку «**Обновить**», расположенную в тулбаре.

