## **Table of Contents**

Мониторинг по SNMP через службу snmpd	
Проверка работоспособности snmpd и вендорской ветки	4
Как прочитать файл MIB	4
Известные ограничения	

# Мониторинг по SNMP через службу snmpd

#### Описание

SNMP — протокол, позволяющий получать информацию о сервере СКАТ для централизованного мониторинга критически важных параметров. Для этого используется служба snmpd из состава операционной системы.

**Принцип работы:** по SNMP отправляется запрос на сервер, служба snmpd получает необходимую информацию и отправляет ее на сервер мониторинга. Сервер мониторинга эту информацию принимает и обрабатывает, после этого можно понять статус сервера — отследить, на каких уровнях находятся те или иные параметры и данные.

Пакет bngsnmp содержит скрипты, необходимые для формирования VENDOR ветки OID'ов для опроса по SNMP.

В основе лежит библиотека snmp\_passpersist. OID вендорской ветки: .1.3.6.1.4.1.43823

#### Состав вендорской ветки:

- статистика CPU, в т.ч. утилизация ядра процессами BNG;
- количество нелегитимных дропов;
- статистика дропов на диспетчере;
- список доступности RADIUS серверов (при использовании прокси или балансира в статистике будет указан этот прокси);
- количество DHCP абонентов при активном функционале;
- количество PPPoE, L2TP, PPP абонентов **при активном функционале**;
- список VRF и активных абонентов в каждом при активном функционале;
- статистика DPDK интерфейсов (количество пакетов, ошибок, уровень сигнала и т.п.);
- статистика NAT (список профилей, список пулов, и количество трансляций на каждый публичный адрес) **при активном функционале**;
- список аппаратных модулей, установленных на материнской плате при наличии данной возможности у ВМС контроллера;
- показатели с аппаратных сенсоров (напряжение, потребляемая мощность, FAN RPMs) при наличии данной возможности у ВМС контроллера;
- утилизация пулов в DHCP сервере (поддерживается **только** KEA-DHCP сервер) **при активном функционале**.

Данный скрипт также переопределяет стандартные ветки, добавляя статистику с DPDK интерфейсов:

```
• .1.3.6.1.2.1.2.2.1 — 32 битные счетчики
```

```
• .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1 — 64 битные счетчики
```

При необходимости можно отключить переопределение — закомментировать или удалить следующие строки из /etc/snmp/snmpd.conf:

Файл MIB доступен после установки по пути: /usr/share/snmp/mibs/VASEXPERTS-MIB.txt

### **Установка**

1. Установка (net-snmp, net-snmp-utils будут установлены как зависимости):

```
yum install bngsnmp
```

2. Конфигурация:

```
/bin/cp -f /etc/snmp/snmpd.conf.example /etc/snmp/snmpd.conf
```

3. Перезапуск службы net-snmp:

```
systemctl restart snmpd
```

4. Отключить selinux (в случае ошибки при запуске SNMP):

```
vi /etc/selinux/config
...
SELINUX=disabled
...
```

### Проверка работоспособности snmpd и вендорской ветки

Утилита snmpwalk позволяет проверить, приходят ли данные по SNMP

Команда для проверки работы SNMP:


```
snmpwalk -v 2c -c nokiamon localhost -On .1.3.6.1.4.1.43823
```

Система опрашивается раз в минуту, поэтому чаще, чем раз в минуту опрашивать не имеет смысла.

### Как прочитать файл **MIB**

В случае, если необходимо увидеть файл MIB в графическом представлении, можно открыть его через MIB Browser. Там будет описана вся вендорская ветка и ее OID. На примере ниже показано:

- 1. Файл вендорской ветки
- 2. Ee OID



### Известные ограничения

Поддержка on-stick девайсов доступна с версии 13.2-beta4.2