

# Table of Contents

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>2 Администрирование БД</b> ..... | 3 |
| Активация встроенной БД .....       | 3 |



## 2 Администрирование БД

### Активация встроенной БД

UDR (встроенная БД, user data repository) предназначен для постоянного хранения данных об услугах и настройках полисинга для абонентов оператора.



Активация UDR требуется в обязательном порядке при использовании динамических IP адресов и для поддержки абонентов с несколькими IP.

Активация UDR осуществляется настроечным параметром в файле ***/etc/dpi/fastdpi.conf***

```
udr=1
```

Созданная база данных размещается в каталоге */var/db/dpi*

Встроенная БД не требует администрирования и устойчива к отказам. Тем не менее в редких случаях происходило повреждение встроенной БД. В этом случае возможны следующие варианты действий:

1. Восстановление БД с переносом данным:  
Останавливаем dpi

```
service fastdpi stop
```

Выполняем скрипт

```
rm -rf /var/db/dpi.recover/*
mkdir -p /var/db/dpi.recover/tmp
for table in $(mdb_dump -l /var/db/dpi); do
  mdb_dump -f /var/db/dpi.recover/tmp/dump.$table.load -s $table
  /var/db/dpi
  mdb_load -f /var/db/dpi.recover/tmp/dump.$table.load
  /var/db/dpi.recover
done
rm /var/db/dpi/lock.mdb
mv /var/db/dpi/data.mdb /var/db/dpi.recover/data.mdb.backup
cp -f /var/db/dpi.recover/data.mdb /var/db/dpi/
```

Запускаем dpi

```
service fastdpi start
```

2. Удаление БД и загрузка в нее данных заново из внешнего источника (биллинга и т.п.)  
Останавливаем dpi

```
service fastdpi stop
```

Удаляем БД

```
/bin/rm /var/db/dpi/*
```

Запускаем dpi

```
service fastdpi start
```

Загружаем в БД заново все настройки с помощью своих скриптов



Экспериментально:

1. восстановление БД в формат команд fdpi\_ctrl  
Останавливаем dpi

```
service fastdpi stop
```

Выполняем скрипт

```
mdb_dump -p -a -f dump.sh /var/db/dpi  
/bin/rm /var/db/dpi/*
```

Запускаем dpi

```
service fastdpi start
```

Запускаем скрипт

```
chmod +x dump.sh  
./dump.sh
```

2. восстановление отдельных таблиц БД в формат команд fdpi\_ctrl  
Останавливаем dpi

```
service fastdpi stop
```

Выполняем скрипт

```
for table in $(mdb_dump -l /var/db/dpi); do  
mdb_dump -p -f dump.$table.sh -s $table /var/db/dpi  
done  
/bin/rm /var/db/dpi/*
```

Запускаем dpi

```
service fastdpi start
```

Выбираем нужные нам скрипты и запускаем, **пример**

```
chmod +x dump.bindings.sh
./dump.bindings.sh
```

Примечание: сделать копию БД можно без остановки dpi командой резервного копирования



```
mdb_copy /var/db/dpi ./DB
```

и выполнять дальнейшие манипуляции над копией БД

По умолчанию размер БД ограничен 1G, если у вас количество профилей полисинга превышает 1 млн, то потребуется увеличить размер по умолчанию:

```
udr_size=2147483648
```

установит размер БД в 2GB

### Список таблиц в БД

| Таблица           | Назначение  |
|-------------------|---|
| bindings          | Связь login и адреса  |
| bindings_multi    | Связь login и адреса для мультиабонентов (с несколькими IP) |
| policing          | Настройки полисинга для абонентов                           |
| profile_names     | Имена профилей  |
| profiles          | Профили услуг и полисинга                                   |
| services          | Настройки услуг для абонентов                               |
| vchannel_policing | Настройки полисинга для каналов                             |
| ip_props          | Свойства абонентов BRAS                                     |