

Содержание

Подмена DNS-ответов	3
<i>Назначение</i>	3
Схема работы услуги	3
<i>Настройка</i>	3
<i>Управление</i>	4

Подмена DNS-ответов

Назначение

Услуга подмены DNS-ответов позволяет изменять IP-адреса, возвращаемые DNS-сервером для определенных доменных имен. Это позволяет влиять на ответы DNS-серверов, переопределяя IP-адреса в ответах сервера для определённых типов DNS-запросов, указанных в настройках услуги.

Эта услуга эффективна для контроля DNS-запросов клиентов и перенаправления их на альтернативные IP-адреса. Она особенно полезна, когда нужно направить пользователя на ресурс, отличный от запрашиваемого.

Схема работы услуги

1. Клиент запрашивает выполняет определенный тип запроса к DNS-серверу (например, тип A).
2. DNS сервер возвращает ответ (для записи типа A это IPv4-адрес).
3. DPI видит запрос и проверяет, назначена ли услуга подмены для этого клиента.
4. Если услуга назначена, DPI модифицирует оригинальный ответ DNS-сервера, в зависимости от указанных правил в услуге.
5. DPI перенаправляет модифицированный ответ клиенту. При этом клиент не замечает модификации и считает ответ легитимным.

Настройка

1. Создать текстовый файл и добавить в него правила подмены для DNS, указав доменное имя, тип DNS-записи и IP-адрес, который будет указан в ответе для данного домена. Поддерживается указание * для доменов.
Поддерживаемые типы DNS-записи:
 - A — IPv4-адрес;
 - AAAA — IPv6-адрес.

```
vi test.txt
google.com A 192.0.2.1
example.com AAAA 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334
*.fb.com A 203.0.113.5
```

2. Утилитой dns2dic конвертировать текстовый файл в бинарный формат, понятный для DPI:

```
cat test.txt|dns2dic test.bin
```

3. Поместить полученный бинарный файл в директорию, откуда его будет читать DPI:

```
cp test.bin /var/lib/dpi/dns.bin
```

4. Создать профиль услуги:

```
fdpi_ctrl load profile --service 19 --profile.name test_193 --  
profile.json '{ "dns_list" : "/var/lib/dpi/dns.bin" }'
```

Управление

max_profiles_serv19 — настройка максимального количества профилей. По умолчанию — 32.

Формат команды:

```
fdpi_ctrl [команда] --service 19 [список опций] [login или vchannel]
```

Подключение услуги:

```
fdpi_ctrl load --service 19 --profile.name test_193 --login test  
#или  
fdpi_ctrl load --service 19 --profile.name test_193 --vchannel 1
```

Отключение услуги:

```
fdpi_ctrl del --service 19 --profile.name test_193 --login test  
#или  
fdpi_ctrl del --service 19 --profile.name test_193 --vchannel 1
```