

# Содержание

<b>Настройки интерфейса авторизации SWx</b> .....	3
<b>Секция "fast-epdg.auth.swx"</b> .....	3
<b>Секция "fast-epdg.auth.swx.&lt;diameter-hss-server-name-n&gt;"</b> .....	4



# Настройки интерфейса авторизации SWx

## Секция "fast-epdg.auth.swx"

Параметр	Описание	Значение
app_id	Идентификатор приложения	swx
realm	Обслуживаемый реалм	epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org
host	Имя хоста клиента	epdg.epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org
<diameter-hss-server-name-1> {}	Параметры сервера HSS №1	
<diameter-hss-server-name-2> {}	Параметры сервера HSS №2	
<diameter-hss-server-name-n> {}	Параметры сервера HSS №№	

Шаблон:

```
fast-epdg {
    auth {
        interface =
        swx {
            app_id =
            realm =
            host =
            <server-name> {}
        }
    }
}
```

Пример:

```
fast-epdg {
    auth {
        interface = SWx
        swx {
            app_id = swx
            realm = epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org
            host = epdg.epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org
            <server-name> {}
        }
    }
}
```

## Секция "fast-epdg.auth.swx.<diameter-hss-server-name-n>"

Параметр	Описание	Значение
priority	Приоритет балансировки	0-100
local	Адрес:порт клиента	AAA.BBB.CCC.DDD:XXXX, [1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888]:XXXX
remote	Адрес:порт сервера HSS	AAA.BBB.CCC.DDD:XXXX, [1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888]:XXXX
proto	Транспортный протокол	[sctp][tcp]

**Шаблон:**

```
fast-epdg {  
    auth {  
        interface =  
        swx {  
            app_id =  
            realm =  
            host =  
            diameter-hss-server-1 {  
                priority =  
                local =  
                remote =  
                proto =  
            }  
            diameter-hss-server-2 {  
                priority =  
                local =  
                remote =  
                proto =  
            }  
            diameter-hss-server-3 {  
                priority =  
                local =  
                remote =  
                proto =  
            }  
        }  
    }  
}
```

**Пример:**

```
fast-epdg {  
    auth {  
        interface = SWx  
        swx {
```

```
app_id = swx
realm = epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org
host = epdg.epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org
diameter-hss-server-1 {
    priority = 50
    local = 192.168.1.1:3868
    remote = 192.168.2.1:3868
    proto = sctp
}
diameter-hss-server-2 {
    priority = 30
    local = 192.168.1.1:3869
    remote = 192.168.2.2:3868
    proto = sctp
}
diameter-hss-server-3 {
    priority = 20
    local = 192.168.1.1:3870
    remote = 192.168.2.3:3868
    proto = sctp
}
}
```