Содержание

Пользователь sudo 3

Пользователь sudo

Соединение и управление оборудованием осуществляется по SSH протоколу. Подключение необходимо осуществлять под пользователем с sudo привилегиями, либо под пользователем root (не рекомендуется).

Посмотрите видео-урок по подключению к DPI:



На подключаемом оборудовании необходимо создать sudo пользователя.

На примере пользователя dpisu:

1. Создайте пользователя dpisu

```
adduser dpisu
passwd dpisu
```

2. Запишите в файл /etc/sudoers.d/dpisu следующее

```
Defaults:dpisu !requiretty
Defaults secure_path =
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin
dpisu    ALL=(ALL)       NOPASSWD: ALL
```

   Обратите внимание на содержимое конфига и логин dpisu, который встречается 2 раза. Если вы настраиваете пользователя с другим логином, укажите логин в конфиге вместо dpisu. Этим конфигом вы отключаете требование запрашивать пароль и требование requiretty при переключении в режим sudo.

3. Отключите требование requiretty в файле /etc/sudoers

```
sed -i "s/^.*requiretty/#Defaults requiretty/" /etc/sudoers
```