Содержание

ipfixreceiver2: IPFIX/NetflowV9 collector 3
Introduction 3
Installation and Upgrading 3
CentOS 3
ipfixreceiver2 files 3
ipfixreceiver2 startup options 5
Configuration 5
Примеры конфигураций 8

ipfixreceiver2: IPFIX/NetflowV9 collector

Introduction

ipfixreceiver2 is an IPFIX/NetflowV9 collector with the following functionality

- Allows to save the received data with the required format in a text file.
- Allows to redirect received data to other IPFIX collectors.

Installation and Upgrading

CentOS

1. Add the VAS Experts repository according to the p.1 of the DPI installation instruction.
2. Add the EPEL repository
3. Install the ipfixreceiver2:

   ```
   yum install -y ipfixreceiver2
   ```

4. In order to upgrade ipfixreceiver2 issue the following command:

   ```
   yum update -y ipfixreceiver2
   ```

ipfixreceiver2 files

- Files describing the types of ipfix data fields:

  ```
  /etc/rcollector/xml/ipfix_raw.xml - ipfix data field types used in
  fullflow.
  /etc/rcollector/xml/ipfix_url.xml - ipfix data field types used in
  clickstream (http requests).
  /etc/rcollector/xml/ipfix_sip.xml - ipfix data field types used in SIP
  connections.
  /etc/rcollector/xml/ipfix_aaa.xml - ipfix data field types used in AAA
  events.
  /etc/rcollector/xml/ipfix_nat.xml - ipfix data field types used in NAT
  events.
  ```

- Examples of configuration files describing ipfix data import and export models:

  ```
  /etc/rcollector/ipfixreceiver_raw.ini is responsible for ipfix data
  import and export for fullflow.
  /etc/rcollector/ipfixreceiver_raw_new.ini is responsible for ipfix data
  import and export for the VAS Experts DPI version 8.1 and higher.
  ```

```
/etc/rcollector/ipfixreceiver_url.ini is responsible for ipfix data
import and export for clickstream.
/etc/rcollector/ipfixreceiver_sip.ini is responsible for ipfix data
import and export for SIP connections.
/etc/rcollector/ipfixreceiver_aaa.ini is responsible for ipfix data
import and export for AAA events.
/etc/rcollector/ipfixreceiver_nat.ini is responsible for ipfix data
import and export for NAT events.
```

- Executable file,:

```
/usr/bin/ipfixreceiver2
```

CentOS 6

- Scripts used to start the process of importing and exporting ipfix data:

```
/etc/init.d/ipfix_raw - ipfixreceiver2 startup script with
corresponding /etc/rcollector/ipfixreceiver_raw.ini configuration file.
/etc/init.d/ipfix_url - ipfixreceiver2 startup script with
corresponding /etc/rcollector/ipfixreceiver_url.ini configuration file.
/etc/init.d/ipfix_sip - ipfixreceiver2 startup script with
corresponding /etc/rcollector/ipfixreceiver_sip.ini configuration file.
/etc/init.d/ipfix_aaa - ipfixreceiver2 startup script with
corresponding /etc/rcollector/ipfixreceiver_aaa.ini configuration file.
```

CentOS 7

- systemd-based configuration files (systemd units) to start the process of importing and exporting ipfix data:

```
/usr/lib/systemd/system/ipfix_raw.service - systemd unit responsible
for starting ipfixreceiver2 with corresponding
/etc/rcollector/ipfixreceiver_raw.ini configuration file.
/usr/lib/systemd/system/ipfix_url.service - systemd unit responsible
for starting ipfixreceiver2 with corresponding
/etc/rcollector/ipfixreceiver_url.ini configuration file.
/usr/lib/systemd/system/ipfix_sip.service - systemd unit responsible
for starting ipfixreceiver2 with corresponding
/etc/rcollector/ipfixreceiver_sip.ini configuration file.
/usr/lib/systemd/system/ipfix_aaa.service - systemd unit responsible
for starting ipfixreceiver2 with corresponding
/etc/rcollector/ipfixreceiver_aaa.ini configuration file.
```

ipfixreceiver2 startup options

ipfixreceiver2 utility has the following startup options:

```
usage: ipfixreceiver2 <-f config file> [options]
here
--daemon                    start the program as a daemon process.
--umask=mask                set umask (octal value, 027 is the default one).
--pidfile=path              set path to a pid file.
-h, --help                  display a brief description.
-fFILE, --config-file=FILE  set path to the configuration file.
-v, --version               display program version.
```

Configuration

Configuration options are specified in the .ini file.

Section [connect]

В данной секции задаются параметры для приема данных ipfix.

- protocol - IP протокол (tcp или udp)
  ! При использовании протокола udp необходимо убедиться, что размер ipfix записи не превышает размер MTU (clickstream данные можно принимать только по протоколу tcp).
- host - интерфейс, на котором будет осуществляться прием данных
- port - номер порта
- flow_type - тип принимаемого потока: ipfix или netflow9. В случае использования netflow9 protocol может быть только udp.

Секция [dump]

В данной секции задаются параметры дампа принятых данных в файл.

- delimiter - символ разделителей данных в файле.
- rotate_minutes - через сколько минут закрывать временный файл и переименовывать его в постоянный.
- rotate_flows - через какое количество ipfix записей закрывать временный файл и переименовывать его в постоянный. 0 - отключение данного вида ротации.
- dumpfiledir - каталог для размещения файлов с дампом.
- fileprefix - префикс имени файла с дампом.
- rotateformat - формирует имя файла с дампом.
- extension - расширение файла с дампом.
- temp_file_suffix - суффикс имени временного файла.
- processcmd - команда для запуска при ротации файла. %s задает имя постоянного файла с дампом.
- detach_child - если true, то процесс processcmd отвязывается от процесса ipfixreceiver'a.

- decode_url - декодировать символы в url при использовании decodepath.
- decode_host - декодировать idna в имени хоста при decodehost.
- decode_referer - декодировать idna в referer при decodereferer.
- reopen_time - через сколько секунд будет предпринята попытка открыть файл для записи дампа после возникшей ошибки с файлом. По умолчанию 30 секунд.
- checkdir - проверять ли на существование dumpfiledir и в случае отсутствия создать каталог (создаются все каталоги из dumpfiledir). По умолчанию true.
- fw_max_elements_in_queue - количество элементов, при котором они отправляются в очередь на запись в файл. По умолчанию 100000.
- fw_max_queue_size - максимальное количество массивов элементов в очереди. Если на момент добавления в очередь количество находящихся в очереди будет больше, то добавляемые данные будут отброшены. По умолчанию 2.
- bad_characters - символы, которые не нужно выводить при записи в файл. Могут быть указаны одиночные символы и escape последовательности. По умолчанию "\t\r\n;\x00".

Секция [InfoModel]

В данной секции задается xml файл с описанием типа данных в принимаемом потоке ipfix.

- XMLElements - путь к xml файлу с описанием типа данных в формате IANA IPFIX Entities registry.

Секция [Template]

В данной секции задается порядок следования данных в принимаемом потоке ipfix и при небходимости фильтр принимаемых данных по идентификатору.

- Elements - список принимаемых данных (через запятую).
- filter_tid - только данные с данным идентификатором будут обрабатываться, а с иными будут отброшены.

Секция [ExportModel]

В данной секции определяется порядок и формат вывода полученных данных.

- Elements - список данных, которые необходимо сохранять в файле (через запятую). Возможно изменить предопределенный формат вывода в файл для каждого типа данных, используя следующий формат: имя_поля:формат_вывода[:опция]. Возможны следующие типы вывода данных:

Формат_вывода	**Описание**
decode_unsigned	Декодировать как unsinged
decode_signed	Декодировать как signed
decodeipv4	Декодировать как IPv4 адрес
decodeipv6	Декодировать как IPv6 адрес
decode_string	Декодировать как строку
decode_seconds	Декодировать как дату и время в секундах. Формат вывода по умолчанию '%Y-%m-%d %H:%M:%S'. В опции можно задать свой формат вывода.

Формат_вывода	Описание
decode_milliseconds	Декодировать как дату и время в миллисекундах. Формат вывода по умолчанию '%Y-%m-%d %H:%M:%S'. В опции можно задать свой формат вывода.
decodehost	Декодировать как имя хоста
decodepath	Декодировать как путь в url
decodereferer	Декодировать как referer

Секция [stats]

В данной секции задаются параметры вывода статистики работы программы в telegraf.

- socket_path - путь к datagram socket telegraf'a.
- interval - через сколько секунд отправлять статистику в telegraf.
- tag - тег, выставляемый в поле ipfix_tag при отправке статистики в telegraf.

Секция [export]

- to - задаются адреса коллекторов для экспорта полученных ipfix записей. Формат ip/port/proto[,ip/port/proto]. Например:

  ```
  [export]
  to=10.0.0.2/9921/tcp, 10.0.0.3/3444/udp
  ```

  ! При использовании протокола udp необходимо убедиться что одна ipfix запись не превышает размер MTU.

Секция [logging]

В данной секции задаются параметры логирования программы.

- loggers.root.level - уровень логирования
- loggers.root.channel - канал для вывода сообщений
- channels.fileChannel.class - класс канала вывода
- channels.fileChannel.path - путь к лог-файлу
- channels.fileChannel.rotation - параметр ротации
- channels.fileChannel.archive - параметр имени архивных файлов
- channels.fileChannel.purgeCount - количество архивных файлов
- channels.fileChannel.formatter.class - класс форматировщика
- channels.fileChannel.formatter.pattern - шаблон для форматировщика
- channels.fileChannel.formatter.times - время

! Более подробно ознакомиться с параметрами логирования можно по ссылке Class FileChannel.

Примеры конфигураций

Приём ipfix данных

В файлах /etc/rcollector/ipfixreceiver_*.ini приведены примеры настройки для получения различных потоков данных ipfix. Перед запуском программы необходимо изменить конфигурационный файл под ваши требования.

- При необходимости внести изменения в секцию [connect], указав интерфейс, порт и протокол для приема ipfix данных.
- В секции [dump] указать:
  - dumpfiledir - каталог, где будут создаваться временный файл и файлы с данными.
  - rotate_minutes - время, через которое закрывать временный файл, переименовывать его в файл с постоянным именем и выполнить команду из параметра processcmd для действий над полученным файлом.
  - processcmd - команду, небходимую выполнить над файлом с данными.
  - delimiter - символ разделитель между полями данных.
- В секции [ExportModel] указать необходимый порядок следования полей в сохраняемом файле.

Экспорт ipfix данных

Для экспорта получаемых ipfix данных необходимо внести изменения в конфигурационный файл, путем добавления секции [export] и указания адресов назначения. Например, для отправки ipfix данных на ipfix коллектор с адресом 10.0.0.5:1501 по протоколу tcp, элемент конфигурации будет выглядеть следующим образом:

```
[export]
to = 10.0.0.5/1501/tcp
```

Если необходимо задать несколько ipfix коллекторов, то их можно указать через запятую. Например:

```
[export]
to = 10.0.0.5/1501/tcp, 192.168.1.200/1501/tcp
```