Table of Contents

Конфигурация и администрирование	3
Файл .env	3
Подключение оборудования	4
Пользователь sudo	4

Конфигурация и администрирование

Файл .env



Настройка подсистемы выполняется через файл .env

/var/www/html/dpiui2/backend/.env

Содержимое файла следующее:

```
#Системные настройки, лучше не трогать
APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_KEY=
APP_TIMEZONE=UTC
```

#Урл приложения. Нужен для формирования правильной ссылки при отправке QoE отчетов на почту APP URL=https://localhost/

#Системные настройки подключения к БД MySql, лучше не трогать DB_CONNECTION=mysql DB_HOST=localhost DB_PORT=3306 DB_DATABASE=dpiui2 DB_USERNAME=root DB_PASSWORD=vasexperts

#Настройки подключения к SMTP-серверу. Нужны для отправки почтовых нотификаций. CFG_SMTP_UNAME=dpiuitest@gmail.com CFG_SMTP_PW=dpiuitestdpiuitest CFG_SMTP_HOST=smtp.gmail.com CFG_SMTP_PORT=587 #tls or ssl CFG_SMTP_SECURE=tls

#Адрес тех. поддержки CFG_SEND_ERROR_EMAIL=sd@vas.expert #Адрес отправки копий писем CFG_SEND_COPY_EMAIL=

#Системные настройки, трогать нельзя CACHE_DRIVER=file QUEUE_DRIVER=database SESSION_DRIVER=cookie

#Hacтройки подключения к QoE Stor QOESTOR_DB_HOST=localhost QOESTOR_DB_PORT=8123 QOESTOR_DB_USER=default QOESTOR_DB_PASS='' QOESTOR_DB_NAME=qoestor QOESTOR_CACHE_LIFE_TIME_SEC=3600 QOESTOR_CACHE_LIFE_TIME_SEC=3600 QOESTOR_MAIN_LOG_PARTITIONS_LIFE_TIME_HOUR=24 QOESTOR_AGG_LOG_PARTITIONS_LIFE_TIME_DAYS=15

#Период синхронизации абонентов в минутах (для разделов Абоненты и услуги и Реклама) SM_SUBSCRIBERS_UPDATE_PERIOD_MINUTES=30

#Период очитки данных для графиков в разделе Производительность CHART_DATA_DELETE_DAYS_INTERVAL=60

#Период синхронизации CG-NAT профилей и статистики CG_NAT_SYNC_MINUTES_INTERVAL=5

#Xoct Vas Cloud
VAS_CLOUD_HOST=cloud.vasexperts.ru



Если были внесены изменения в .env, необходимо выполнить команду dpiui2 queue:restart *Если команда не найдена, перезапустите ssh сессию в терминале.*

Подключение оборудования

Пользователь sudo

Соединение и управление оборудованием осуществляется по протоколу SSH. Подключение необходимо осуществлять под пользователем с sudo-привилегиями, либо под пользователем



На подключаемом оборудовании необходимо создать sudo-пользователя.

На примере пользователя dpisu:

1. Создайте пользователя dpisu

adduser dpisu passwd dpisu

2. Запишите в файл /etc/sudoers.d/dpisu следующее:

```
Defaults:dpisu !requiretty
Defaults secure_path =
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin
dpisu ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

Этим действием вы для пользователя dpisu отключаете требование запрашивать пароль и требование requiretty при переключении в режим sudo.

3. Отключите требование requiretty в файле /etc/sudoers

sed -i "s/^.*requiretty/#Defaults requiretty/" /etc/sudoers