


Table of Contents

1 Управление настройками	3
Отредактировать параметры в нужном разделе	3
Сохранить измененные параметры	4
Выполнить перезапуск	4
Отредактировать напрямую конфигурационный файл	5

1 Управление настройками

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Администратор, затем нажмите пункт меню Конфигурация GUI.



Помощь

Управление DPI

Управление PCRF

QoE аналитика

Сервисы VAS cloud

Законный перехват

Классификатор

Администратор

Оборудование

Пользователи

Роли

Конфигурация GUI

Логи GUI

Обновление GUI

Конфигурации QoE Stor

Логи QoE Stor

SSH терминал устройства

Сохранить

Ноcтрайки

Общие

Интервалы джобов

QoE Stor: Соединение с БД (Clickhouse)

QoE Stor: Настройки времени жизни БД

QoE Stor: Настройки дисков

Настройки SMTP

Системные

Подключение к БД MySQL

Настройки Url

Настройки пуш-нотификаций

Законный перехват

Настройки SSO-авторизации

Настройки карты

Настройки VasCloud

Форма

Редактор


Url приложения [APP_URL]
https://192.168.1.6/

Автообновление Dplus2(GUI) (ENABLE_AUTOUPDATE)
Отключено

Version 2.21.12 S

Отредактировать параметры в нужном разделе

Для изменения настроек выберите нужный раздел из списка (слева),



Сохранить

Ноcтрайки

Общие

Интервалы джобов

QoE Stor: Соединение с БД (Clickhouse)

QoE Stor: Настройки времени жизни БД

QoE Stor: Настройки дисков

Настройки SMTP

Системные

Подключение к БД MySQL

Настройки Url

Настройки пуш-нотификаций

Законный перехват

Настройки SSO-авторизации

Настройки карты

Настройки VasCloud

QoE Stor: Соединение с БД (Clickhouse)

Хост QoE Stor (QOESTOR_DB_HOST)
192.168.1.97

Порт QoE Stor (QOESTOR_DB_PORT)
8123

Имя пользователя QoE Stor (QOESTOR_DB_USER)
default

Пароль QoE Stor (QOESTOR_DB_PASS)
"

Имя БД QoE Stor (QOESTOR_DB_NAME)
qoestor

Режим кластера QoE Stor (QOESTOR_DB_CLUSTER_MODE)

справа откроется форма редактирования с доступным набором параметров.

Отредактируйте нужные параметры. Нажмите кнопку Сохранить.


Для каждого параметра можно посмотреть описание, если нажать на кнопку Вопрос справа от соответствующего параметра



Перед изменением параметра рекомендуем читать описание. Некоторые параметры не рекомендуется изменять. Об этом будет указано в описании.

Сохранить измененные параметры

Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить.




Все изменения будут сохранены, Горячие параметры будут обновлены автоматически.

Большинство параметров GUI – Горячие. Это значит, что больше никаких действий не требуется.

В разделе Системные находятся Холодные параметры. Если они меняются, нужно перезапустить очередь. См. пункт Перезапуск.

Выполнить перезапуск

Чтобы выполнить перезапуск, нажмите кнопку Перезапуск.



Откроется меню, где можно выбрать:

1. Перезапустить очередь. Требуется, если изменились Холодные параметры в разделе Системные
2. Обновление горячих параметров. Требуется, если менялись любые параметры. Данный перезапуск выполняется автоматически при нажатии на кнопку Сохранить.

Отредактировать напрямую конфигурационный файл


Вы можете напрямую отредактировать настройки в конфиг. файле не используя формы. Не рекомендуется, т.к. вы случайно может поломать конфигурацию и система может стать не работоспособной.

Для прямого редактирования, откройте Редактор



Отредактируйте или добавьте нужные параметры. Нажмите Сохранить.

Вы можете отобразить комментарии (описание) к параметрам, нажав на Показать комментарии



Вы можете отобразить все доступные параметры, нажав Показать все параметры

```
45 APP_TIMEZONE=UTC  
46  
47 CACHE_DRIVER=file  
48  
49 QUEUE_DRIVER=database  
50  
51 SESSION_DRIVER=cookie
```

Показать комментарии

Показать все параметры

В данном разделе вы можете

1. Отредактировать параметры в нужном разделе
2. Сохранить измененные параметры
3. Выполнить перезапуск
4. Отредактировать напрямую конфигурационный файл