


Содержание

- Управление настройками 3
 - Отредактировать параметры в нужном разделе 3
 - Сохранить измененные параметры 5
 - Выполнить перезапуск 5
 - Отредактировать напрямую конфигурационный файл 6
 - Авторизация в VAS Cloud по токену 7

Управление настройками

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Администратор, затем нажмите пункт меню Конфигурация GUI.



Отредактировать параметры в нужном разделе

Для изменения настроек выберите нужный раздел из списка (слева),

 Сохранить

Отредактируйте нужные параметры. Нажмите кнопку Сохранить.


Хост QoE Stor (QOESTOR_DB_HOST)	192.168.1.97
Порт QoE Stor (QOESTOR_DB_PORT)	8123
Имя пользователя QoE Stor (QOESTOR_DB_USER)	default
Пароль QoE Stor (QOESTOR_DB_PASS)	""
Имя БД QoE Stor (QOESTOR_DB_NAME)	qoestor

Хост QoE Stor. Для подключения к базе данных QoE Stor (Clickhouse).

Перед изменением параметра рекомендуем читать описание. Некоторые параметры не рекомендуется изменять. Об этом будет указано в описании.

Сохранить измененные параметры

Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить.




Все изменения будут сохранены, Горячие параметры будут обновлены автоматически.

Большинство параметров GUI – Горячие. Это значит, что больше никаких действий не требуется.

В разделе Системные находятся Холодные параметры. Если они меняются, нужно перезапустить очередь. См. пункт Перезапуск.

Выполнить перезапуск

Чтобы выполнить перезапуск, нажмите кнопку Перезапуск.




Откроется меню, где можно выбрать:

1. Перезапустить очередь. Требуется, если изменялись Холодные параметры в разделе Системные
2. Обновление горячих параметров. Требуется, если менялись любые параметры. Данный перезапуск выполняется автоматически при нажатии на кнопку Сохранить.

Отредактировать напрямую конфигурационный файл

Вы можете напрямую отредактировать настройки в конфиг. файле не используя формы. Не рекомендуется, т.к. вы случайно можете поломать конфигурацию и система может стать не работоспособной.

Для прямого редактирования, откройте Редактор



Отредактируйте или добавьте нужные параметры. Нажмите Сохранить.

Вы можете отобразить комментарии (описание) к параметрам, нажав на Показать комментарии



Вы можете отобразить все доступные параметры, нажав Показать все параметры



Авторизация в VAS Cloud по токenu

Для удобного входа в VAS Cloud можно настроить авторизацию по токenu. Он позволяет авторизованному в GUI пользователю посещать VAS Cloud не проходя повторную авторизацию. Авторизация по токenu актуальна для тех, кто пользуется подписками VAS Cloud. Токен привязан к пользователю и является бессрочным.

Токен указывается в разделе Администратор → Конфигурация GUI → Настройки VasCloud → VAS Cloud API token.

Для выдачи токена обратитесь в [техническую поддержку](#), указав название компании и пользователя, для которого нужно выдать токен.

The screenshot shows the 'Администратор' (Administrator) section of the VAS Experts GUI, specifically the 'Конфигурация GUI' (GUI Configuration) page. The left sidebar lists various configuration categories, with 'Администратор' (Administrator) selected. Under 'Администратор', 'Конфигурация GUI' is highlighted. The main content area displays the 'Настройки VasCloud' (VAS Cloud Settings) section. A red box highlights the 'VAS Cloud API token (VAS_CLOUD_API_TOKEN)' field, which is currently empty. Other visible settings include 'Хост VAS Cloud (VAS_CLOUD_HOST)' set to '5.200.37.122', 'Период хранения логов очередей пользовательских протоколов в днях' set to '10', and 'Период хранения логов очередей статистики в днях' set to '1'. The bottom left corner of the interface shows the version 'Version 2.34.16 S'.