

Table of Contents

7 Backup auto restoration	3
<i>Включение автоматического восстановления БД из резервных копий</i>	3
<i>Включение автоматического восстановления файлов из резервных копий</i>	4
<i>Сохранение изменений</i>	4


7 Backup auto restoration

Starting from version 2.25.13 there is a function to automatically restore FS and DB from backups [backups](#).




When automatic restore from backups is enabled, the dpiui2 server will work in replication mode (all kernel processes will be disabled).

Move to the DB and FS settings section, open the Administrator menu item, section «**Backup auto restoration settings**».



Включение автоматического восстановления БД из резервных копий

Чтобы включить автоматическое восстановление БД из резервных копий, выберите "Включено".




Укажите следующие настройки

- **BACKUP_RESTITUTION_DB_ENABLED** - включить автоматическое восстановление БД из резервных копий. (Значение по умолчанию - Отключено)
- **BACKUP_RESTITUTION_DB_FOLDER** - путь к папке, где хранятся резервные копии БД.

Включение автоматического восстановления файлов из резервных копий

Чтобы включить автоматическое восстановление файлов из резервных копий, выберите "Включено".



Резервные копии файлов содержат файл **.env** и содержимое папки **/var/dpiui2/backend/storage**

Укажите следующие настройки

- **BACKUP_RESTITUTION_FS_ENABLED** - включить автоматическое восстановление файлов из резервных копий. (Значение по умолчанию - Отключено)
- **BACKUP_RESTITUTION_FS_FOLDER** - путь к папке, где хранятся резервные копии файлов.

Сохранение изменений

Чтобы сохранить отредактированные параметры, нажмите на кнопку «**Сохранить**».

- **Сохраните текущие настройки.**

Вас Эксперты

Администратор > Конфигурация GUI

Поиск

Управление DPI

Управление PCRF

QoS аналитика

Сервисы VAS cloud

Законный перехват

Классификатор

Администратор

Оборудование

Пользователи

Роли

Конфигурация GUI

Логи GUI

Обновление GUI

Конфигурация QoS Stor

Логи QoS Stor

SSH терминал устройства

Version 2.23.3 B

Настройки

Общие

Интервалы джобов

QoS Stor: Соединение с БД (Clickhouse)

QoS Stor: Настройки времени жизни БД

QoS Stor: Настройки дисков

Настройки SMTP

Системные

Подключение к БД MySQL

Настройки UI

Настройки пуш-нотификаций

Законный перехват

Настройки SSO-авторизации

Настройки карты

Настройки VaaSCloud

Настройки кластера

Настройки резервного копирования

Настройки авто восстановления из резервных копий

Настройки авто восстановления из резервных копий

Включить авто восстановление БД из резервных копий (BACKUP_RESTORETION_DB_ENABLED)

Включено

Папка с резервными копиями БД (BACKUP_RESTORETION_DB_FOLDER)

/var/dpui2_backups/db

Включить авто восстановление файлов из резервных копий (BACKUP_RESTORETION_FS_ENABLED)

Включено

Папка с резервными копиями файлов (BACKUP_RESTORETION_FS_FOLDER)

/var/dpui2_backups/fs



При включении автоматического восстановления из резервных копий сервер dpui2 будет работать в режиме репликации (все процессы kernel будут отключены).