


Table of Contents

Конфигурация классификатора 3


Конфигурация классификатора

Чтобы открыть раздел «Конфигурация классификатора» откройте главное меню, наведите на пункт «Классификатор» и нажмите на пункт «Конфигурация». (рис. 1)



(рис. 1)

Раздел выглядит как на картинке ниже. (рис. 2)



(рис. 2)

«Конфигурация классификатора» имеет разделы:

1. Настройки:

1. Кнопка «Сохранить» - сохраняет изменения в конфигурации классификатора.
2. Кнопка «Перезапустить» - перезапускает классификатор с обновленной конфигурацией.
3. Кнопка «Обновить» - запрашивает последнюю сохраненную конфигурацию с сервера.
4. Переключатель «Форма/Редактор» - переключает режимы редактирования конфигуриатора
 1. Форма – позволяет редактировать конфигурацию сервера путём графического интерфейса.

2. Редактор – позволяет редактировать конфигурацию сервера путём редактирования файла конфигурации напрямую, то есть в текстовом формате.
2. Список категорий конфигурации:
 1. Ресиверы clickstream
 1. Кнопка «+» - открывает форму (рис. 3) добавления ресивера.
 2. Список ресиверов.
3. Подключение к БД MySQL
 1. Тип подключения к БД (DB_CONNECTION)
 2. Хост БД (DB_HOST)
 3. Порт БД (DB_PORT)
 4. Имя БД (DB_DATABASE)
 5. Имя пользователя БД (DB_USERNAME)
 6. Пароль БД (DB_PASSWORD)
4. Настройки модели
 1. Модели по умолчанию (CFG_SITES_CLSFR_MODEL)

 Ресиверы clickstream

+

Тип порта

tcp

?

Порт

0

?

Код компании

Company code

?

Выполнить bash

run_dump_process.sh

?

Ротация в минутах

12

?

Задержка в секундах

400

?

Размер очереди

10

?

Число процессов обработки

0

?

Экспорт

10.0.0.2/9920/tcp,10.0.0.3/3440/udp

?

Отменить

Применить

(рис. 3)