

Table of Contents

7 Автоматическое восстановление из резервных копий	3
<i>Включение автоматического восстановления БД из резервных копий</i>	<i>3</i>
<i>Включение автоматического восстановления файлов из резервных копий</i>	<i>4</i>

7 Автоматическое восстановление из резервных копий

Начиная с версии 2.25.13 появилась функция автоматического восстановления файлов и БД из резервных копий.



При включении автоматического восстановления из резервных копий сервер dpiui2 будет работать в режиме репликации (все процессы kernel будут отключены).

Для перехода в раздел настроек автоматического восстановления из резервных копий откройте пункт меню Администратор, раздел «**Настройки авто восстановления из резервных копий**».

The screenshot shows the VAS Experts administrative interface. On the left, there's a sidebar with various menu items like 'Управление DPI', 'Управление PCRF', 'QoE аналитика', 'Сервисы VAS cloud', 'Законный перехват', 'Классификатор', 'Администратор', 'Оборудование', 'Пользователи', 'Роли', and 'Конфигурация GUI'. A green box highlights 'Конфигурация GUI', and a green arrow points down to the 'Настройки GUI' section. In the main content area, under 'Настройки GUI', there's a section titled 'Настройки авто восстановления из резервных копий'. This section contains two checkboxes: 'Включить авто восстановление БД из резервных копий (BACKUP_RESTORATION_DB_ENABLED)' and 'Включить авто восстановление файлов из резервных копий (BACKUP_RESTORATION_FS_ENABLED)'. Both checkboxes are checked. Below these checkboxes are two dropdown menus labeled 'Папка с резервными копиями БД (BACKUP_RESTORATION_DB_FOLDER)' and 'Папка с резервными копиями файлов (BACKUP_RESTORATION_FS_FOLDER)', each with a single item listed. At the bottom of the page, there's a footer with the text 'Version 2.23.3-B'.

Включение автоматического восстановления БД из резервных копий

Чтобы включить автоматическое восстановление БД из резервных копий, выберите "Включено".

Сохранить

Настройки

Общие

Интервалы джобов

QoE Stor: Соединение с БД (Clickhouse)

QoE Stor: Настройки времени жизни БД

QoE Stor: Настройки дисков

Настройки SMTP

Системные

Подключение к БД MySQL

Настройки авто восстановления из резервных копий

Включить авто восстановление БД из резервных копий (BACKUP_RESTORATION_DB_ENABLED)

Отключено

Включено

Папка с резервными копиями файлов (BACKUP_RESTORATION_FS_FOLDER)

Укажите следующие настройки

- **BACKUP_RESTORATION_DB_ENABLED** - включить автоматическое восстановление БД из резервных копий. (Значение по умолчанию - Отключено)
- **BACKUP_RESTORATION_DB_FOLDER** - путь к папке, где хранятся резервные копии БД.

Включение автоматического восстановления файлов из резервных копий

Чтобы включить автоматическое восстановление файлов из резервных копий, выберите "Включено".

Сохранить

Настройки

Общие

Интервалы джобов

QoE Stor: Соединение с БД (Clickhouse)

QoE Stor: Настройки времени жизни БД

QoE Stor: Настройки дисков

Настройки SMTP

Системные

Подключение к БД MySQL

Настройки UI

Настройки пуш-уведомлений

Настройки авто восстановления из резервных копий

Включить авто восстановление БД из резервных копий (BACKUP_RESTORATION_DB_ENABLED)

Папка с резервными копиями БД (BACKUP_RESTORATION_DB_FOLDER)

Включить авто восстановление файлов из резервных копий (BACKUP_RESTORATION_FS_ENABLED)

Отключено

Включено



Резервные копии файлов содержат файл **.env** и содержимое папки **/var/dpiui2/backend/storage**

Укажите следующие настройки

- **BACKUP_RESTORATION_FS_ENABLED** - включить автоматическое восстановление файлов из резервных копий. (Значение по умолчанию - Отключено)
- **BACKUP_RESTORATION_FS_FOLDER** - путь к папке, где хранятся резервные копии файлов.