

# Table of Contents

|  |   |
|--|---|
| <b>7 Автоматическое восстановление из резервных копий</b> .....                        | 3 |
| <b><i>Включение автоматического восстановления БД из резервных копий</i></b> .....     | 3 |
| <b><i>Включение автоматического восстановления файлов из резервных копий</i></b> ..... | 4 |
| <b><i>Сохранение изменений</i></b> .....   | 5 |



# 7 Автоматическое восстановление из резервных копий

Начиная с версии 2.25.13 появилась функция автоматического восстановления файлов и БД из резервных копий.




При включении автоматического восстановления из резервных копий сервер dриi2 будет работать в режиме репликации (все процессы kernel будут отключены).

Для перехода в раздел настроек автоматического восстановления из резервных копий откройте пункт меню Администратор, раздел **«Настройки авто восстановления из резервных копий»**.

Скриншот административного интерфейса VAS Experts. В левом меню «Администратор» выделен пункт «Конфигурация GUI». В основной области отображены настройки «Настройки авто восстановления из резервных копий». Включены опции «Включить авто восстановление БД из резервных копий» и «Включить авто восстановление файлов из резервных копий».

## Включение автоматического восстановления БД из резервных копий

Чтобы включить автоматическое восстановление БД из резервных копий, выберите "Включено".




Укажите следующие настройки

- **BACKUP\_RESTORETION\_DB\_ENABLED** - включить автоматическое восстановление БД из резервных копий. (Значение по умолчанию - Отключено)
- **BACKUP\_RESTORETION\_DB\_FOLDER** - путь к папке, где хранятся резервные копии БД.
- **BACKUP\_RESTORETION\_DB\_DELETE\_OLD\_INTERVAL\_MINUTES** - время удаления старых бэкапов БД, в минутах. (Значение по умолчанию - 0)

## Включение автоматического восстановления файлов из резервных копий

Чтобы включить автоматическое восстановление файлов из резервных копий, выберите "Включено".




Резервные копии файлов содержат файл **.env** и содержимое папки **/var/dpiui2/backend/storage**

Укажите следующие настройки

- **BACKUP\_RESTORETION\_FS\_ENABLED** - включить автоматическое восстановление файлов из резервных копий. (Значение по умолчанию - Отключено)
- **BACKUP\_RESTORETION\_FS\_FOLDER** - путь к папке, где хранятся резервные копии файлов.

# Сохранение изменений

Чтобы сохранить отредактированные параметры, нажмите на кнопку «Сохранить».



The screenshot shows the VAS Experts configuration interface. On the left is a sidebar with a search bar and a menu of categories: Управление DPI, Управление PCRF, QoS аналитика, Сервисы VAS cloud, Законный перехват, Классификатор, and Администратор. Under 'Администратор', 'Конфигурация GUI' is selected. The main area is titled 'Администратор > Конфигурация GUI' and contains a list of configuration sections. The 'Настройки' section is highlighted, and a green box with an arrow points to the 'Сохранить' button. The right pane shows the 'Настройки авто восстановления из резервных копий' section with several toggle switches set to 'Включено'.



При включении автоматического восстановления из резервных копий сервер dpiui2 будет работать в режиме репликации (все процессы kernel будут отключены).