

Содержание

- 7 Автоматическое восстановление из резервных копий 3
 - Включение автоматического восстановления БД из резервных копий* 3
 - Включение автоматического восстановления файлов из резервных копий* 4
 - Сохранение изменений* 5


7 Автоматическое восстановление из резервных копий

Начиная с версии 2.25.13 появилась функция автоматического восстановления файлов и БД из [резервных копий](#).




При включении автоматического восстановления из резервных копий сервер dpu2 будет работать в режиме репликации (все процессы kernel будут отключены).

Для перехода в раздел настроек автоматического восстановления из резервных копий откройте пункт меню Администратор, раздел **«Настройки авто восстановления из резервных копий»**.



Включение автоматического восстановления БД из резервных копий

Чтобы включить автоматическое восстановление БД из резервных копий, выберите "Включено".



Укажите следующие настройки


- **BACKUP_RESTORE_DB_ENABLED** - включить автоматическое восстановление БД из резервных копий. (Значение по умолчанию - Отключено)
- **BACKUP_RESTORE_DB_FOLDER** - путь к папке, где хранятся резервные копии БД.
- **BACKUP_RESTORE_DB_DELETE_OLD_INTERVAL_MINUTES** - время удаления старых бэкапов БД, в минутах. (Значение по умолчанию - 0)



При установке значения "0" старые бэкапы не будут удалены.

Включение автоматического восстановления файлов из резервных копий

Чтобы включить автоматическое восстановление файлов из резервных копий, выберите "Включено".



Резервные копии файлов содержат файл **.env** и содержимое папки **/var/dpiui2/backend/storage**

Укажите следующие настройки


- **BACKUP_RESTORE_FS_ENABLED** - включить автоматическое восстановление файлов из резервных копий. (Значение по умолчанию - Отключено)
- **BACKUP_RESTORE_FS_FOLDER** - путь к папке, где хранятся резервные копии файлов.
- **BACKUP_RESTORE_FS_DELETE_OLD_INTERVAL_MINUTES** - время удаления старых бэкапов файлов, в минутах. (Значение по умолчанию - 0)



При установке значения "0" старые бэкапы не будут удалены.

Сохранение изменений

Чтобы сохранить отредактированные параметры, нажмите на кнопку **«Сохранить»**.



При включении автоматического восстановления из резервных копий сервер dpiu2 будет работать в режиме репликации (все процессы kernel будут отключены).