


Table of Contents

2 Список оборудования	3
------------------------------------	----------

2 Список оборудования

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Администратор, затем нажмите пункт меню Оборудование.



The screenshot shows the VAS Experts web interface. The sidebar on the left contains a search bar and a menu with the following items: Управление DPI, Управление PCRF, QoS аналитика, Сервисы VAS cloud, Законный перехват, Классификатор, Администратор (expanded), Оборудование (selected), Пользователи, Роли, Конфигурация GUI, Логи GUI, Обновление GUI, Конфигурация QoS Stor, Логи QoS Stor, and SSH терминал устройства. The main content area is titled 'Администратор > Оборудование' and displays a table of equipment. The table has columns for ID, Название, Тип, Хост, Порт, and Логин. There are search filters for each column. The table contains 10 rows of equipment data.

ИД	Название	Тип	Хост	Порт	Логин
1	DPIUI2 сервер (GUI)	DPIUI2 сервер (GUI)	127.0.0.1	22	dpisu2su
2	QoS Stor	QoS Stor сервер	192.168.1.97	22	dpisu
3	SSG Mini	FastDPI сервер	192.168.1.184	22	dpisu
4	Perf Mini	FastPCRF сервер	192.168.1.185	22	dpisu
5	SSG.VM	FastDPI сервер	45.151.108.34	22022	dpisu
6	SSG.VM.local	FastDPI сервер	192.168.1.129	22	root
7	SitesClisfr	Сервер классификатора сайтов	192.168.1.155	22	dpisu
10	SSG.A.A	FastDPI сервер	192.168.1.145	22	dpisu

Данный раздел реализует следующие функции:

- Просмотр списка оборудования с возможностью фильтрации
- Добавить новое оборудование
- Отредактировать параметры существующего
- Удалить оборудование

Форма редактирования выглядит как на рисунке ниже.

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ / ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

Название	Ip
Тестовый стенд. 34	192.168.107.34

Название	Тестовый стенд. 34		
Ip	192.168.107.34	Порт	22
Логин	aguznak	Пароль	*****
Sudo пользователь			
<input checked="" type="checkbox"/>			
Сохранить			

Форма позволяет ввести следующие параметры:

- Название оборудования
- Ip адрес оборудования для подключения по ssh
- Порт для подключения по ssh
- Имя пользователя
- Пароль
- Флажок, определяющий, обладает ли пользователь правами sudo

Примечание: для нормальной работы используйте пользователя с правами sudo. См. раздел [Подключение оборудования->Пользователь sudo](#)