


Table of Contents

Управление настройками	3
<i>Отредактировать параметры в нужном разделе</i>	<i>3</i>
<i>Сохранить измененные параметры</i>	<i>4</i>
<i>Выполнить перезапуск</i>	<i>4</i>
<i>Отредактировать напрямую конфигурационный файл</i>	<i>5</i>
<i>Авторизация в VAS Cloud по токenu</i>	<i>6</i>


Управление настройками

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Администратор, затем нажмите пункт меню Конфигурация GUI.



Отредактировать параметры в нужном разделе

Для изменения настроек выберите нужный раздел из списка (слева),



справа откроется форма редактирования с доступным набором параметров.

Отредактируйте нужные параметры. Нажмите кнопку Сохранить.


Для каждого параметра можно посмотреть описание, если нажать на кнопку Вопрос справа от соответствующего параметра



Перед изменением параметра рекомендуем читать описание. Некоторые параметры не рекомендуется изменять. Об этом будет указано в описании.

Сохранить измененные параметры

Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить.




Все изменения будут сохранены, Горячие параметры будут обновлены автоматически.

Большинство параметров GUI – Горячие. Это значит, что больше никаких действий не требуется.

В разделе Системные находятся Холодные параметры. Если они меняются, нужно перезапустить очередь. См. пункт Перезапуск.

Выполнить перезапуск

Чтобы выполнить перезапуск, нажмите кнопку Перезапуск.




Откроется меню, где можно выбрать:

1. Перезапустить очередь. Требуется, если изменялись Холодные параметры в разделе Системные
2. Обновление горячих параметров. Требуется, если менялись любые параметры. Данный перезапуск выполняется автоматически при нажатии на кнопку Сохранить.

Отредактировать напрямую конфигурационный файл

Вы можете напрямую отредактировать настройки в конфиг. файле не используя формы. Не рекомендуется, т.к. вы случайно можете поломать конфигурацию и система может стать не работоспособной.

Для прямого редактирования, откройте Редактор



Отредактируйте или добавьте нужные параметры. Нажмите Сохранить.

Вы можете отобразить комментарии (описание) к параметрам, нажав на Показать комментарии



Вы можете отобразить все доступные параметры, нажав Показать все параметры

```
45 APP_TIMEZONE=UTC
46
47 CACHE_DRIVER=file
48
49 QUEUE_DRIVER=database
50
51 SESSION_DRIVER=cookie
```

☐ Показать комментарии

☐ Показать все параметры

Авторизация в VAS Cloud по токenu

Для удобного входа в VAS Cloud можно настроить авторизацию по токenu. Он позволяет авторизованному в GUI пользователю посещать VAS Cloud не проходя повторную авторизацию. Авторизация по токenu актуальна для тех, кто пользуется подписками VAS Cloud. Токен привязан к пользователю и является бессрочным.

Токен указывается в разделе Администратор → Конфигурация GUI → Настройки VasCloud → VAS Cloud API token.

Для выдачи токена обратитесь в [техническую поддержку](#), указав название компании и пользователя, для которого нужно выдать токен.

The screenshot shows the VAS Experts web interface. On the left is a sidebar with a search bar and a menu containing categories like 'Управление DPI', 'Управление PCRF', 'QoS аналитика', 'Сервисы VAS cloud', and 'Администратор'. The 'Администратор' section is expanded, showing 'Оборудование', 'Пользователи', 'Роли', 'Журнал действий пользователей', 'Конфигурация GUI' (selected), 'Логи GUI', 'Обновление GUI', 'Конфигурация QoS Stor', 'Логи QoS Stor', 'Конфигурация IPFIX-балансера', and 'Логи IPFIX-балансера'. The main content area has a breadcrumb 'Администратор > Конфигурация GUI' and a top bar with 'Сохранить', 'Форма', and 'Редактор' buttons. Below the breadcrumb is a list of configuration items. The 'Настройки VasCloud' item is selected, showing a table of settings. The 'VAS Cloud API token (VAS_CLOUD_API_TOKEN)' setting is highlighted with a red box. The table lists various settings with their descriptions and values.

Настройка	Значение	Дополнительно
Хост VAS Cloud (VAS_CLOUD_HOST)	5.200.37.122	🔗
VAS Cloud API token (VAS_CLOUD_API_TOKEN)		🔗
Период хранения логов очередей пользовательских протоколов в днях (VAS_CLOUD_CUSTOM_PRTCLS_QUEUE_DELETE_TASKS_DAYS_INTERVAL)	10	🔗
Делиться статистикой об использовании с VAS Experts (COLLECT_STATISTICS)		🔗
Период хранения логов очередей статистики в днях (EXPORT_STATISTICS_QUEUE_DELETE_TASKS_DAYS_INTERVAL)	1	🔗
Период хранения логов собираемой статистики в днях (EXPORT_STATISTICS_DELETE_DAYS_INTERVAL)	1	🔗