Содержание

Конфигурация NAT Flow 3
Настройка получения отдельного потока NAT Flow с DPI или NETSTREAM 3
Включение импорта событий NAT из FullFlow 4
Агрегация NAT Flow 5

Конфигурация NAT Flow

Есть 2 способа формирования NAT лога в QoE Stor (сервере статистики)
1. Получать NAT Flow отдельным потоком с DPI. Для этого на устройстве DPI необходимо настроить экспорт трансляций на внешние коллекторы
2. Получить NAT Flow из Netstream сторонних систем (не DPI)
3. Формировать NAT Flow из FullFlow средствами QoE Stor

Настройка получения отдельного потока NAT Flow с DPI или NETSTREAM

- Перейти: Главное меню → Администратор → Конфигурация сервера QoE Stor → Конфигурация сервера QoE Stor



- Перейти в раздел "Ресиверы"; добавить новый рессивер; выбрать "Тип ресивера" - NAT Флоу; дозаполнить форму добавления ресивера и нажать кнопку "Применить"



- Перейти в раздел формы "Настройки журнала NAT";
- Включить заполнение привязки IP-LOGIN из fullflow (FILL_IP_LOGIN_BINDING_FROM_FULLFLOW);
- Включить добавление LOGIN в журнал NAT из привязки IP-LOGIN

(NAT_ADD_LOGIN_FROM_IP_LOGIN_BINDING)



Включение импорта событий NAT из FullFlow

Для включения импорта событий из FullFlow, передаваемого с DPI в QoE Stor:
- Перейти: Главное меню → Администратор → Конфигурация сервера QoE Stor → Конфигурация сервера QoE Stor



- Импорт событий NAT из fullflow (NAT_IMPORT_FROM_FULLFLOW) - Включить



Агрегация NAT Flow

Перейти: Главное меню → Администратор → Конфигурация сервера QoE Stor → Конфигурация сервера QoE Stor;



Выбрать "Настройки журнала NAT" → Выбрать поля для сохранения при агрегации журнала NAT, Интервал времени заполнения лога (по умолчанию 15 минут);



Сохранить изменения и перезапустить сервис.