

Table of Contents

Обновление	3
------------------	---

Обновление

Если у вас большой объем принимаемых данных, перед обновлением рекомендуется

1. Остановить ресиверы

```
fastor-stop
```

2. Дождаться завершения вставок в БД

```
clickhouse-client --query="select * from system.processes sp where  
sp.query like 'insert into%'" | wc -l
```

3. Остановить БД

```
fastor-db-stop
```

Обновление выполняется теми же скриптами, что и в разделе [Инсталляция](#).

Не забывайте после обновления выполнять



```
fastor-db-scheme
```

Это случается, когда схема не успевает обновиться в результате долгого перезапуска БД.