

Содержание

IPFIX/NetflowV9 коллектор ipfixreceiver2	3
Введение	3
Установка и обновление	3
CentOS	3
Файлы поставки	3
Параметры запуска программы	5
Конфигурация	5
Обработка сигнала NUP	8
Примеры конфигураций	8

IPFIX/NetflowV9 коллектор ipfixreceiver2

Введение

ipfixreceiver2 представляет из себя IPFIX/NetflowV9 коллектор со следующим функционалом:

- Позволяет сохранять полученные данные в необходимом формате в текстовый файл.
- Позволяет реплицировать полученные данные на другие IPFIX коллекторы.

Установка и обновление

CentOS

1. Подключите репозиторий VAS Experts

```
rpm --import http://vasexperts.ru/centos/RPM-GPG-KEY-vasexperts.ru
rpm -Uvh
http://vasexperts.ru/centos/6/x86_64/vasexperts-repo-1-0.noarch.rpm
```

2. Подключите репозиторий [EPEL](#)
3. Установите ipfixreceiver2:

```
yum install -y ipfixreceiver2
```

4. Для обновления ipfixreceiver2 выполните команду:

```
yum update -y ipfixreceiver2
```

Файлы поставки

- Файлы с описанием типов полей данных ipfix:

```
/etc/rcollector/xml/ipfix_raw.xml - Типы полей данных ipfix для fullflow.
/etc/rcollector/xml/ipfix_url.xml - Типы полей данных ipfix для clickstream (http запросы).
/etc/rcollector/xml/ipfix_sip.xml - Типы полей данных ipfix для sip соединений.
/etc/rcollector/xml/ipfix_aaa.xml - Типы полей данных ipfix для aaa событий.
/etc/rcollector/xml/ipfix_nat.xml - Типы полей данных ipfix для nat событий.
```

- Примеры конфигурационных файлов с описанием моделей импорта и экспорта данных

ipfix:

```
/etc/rcollector/ipfixreceiver_raw.ini - Импорт и экспорт данных ipfix для fullflow.  
/etc/rcollector/ipfixreceiver_raw_new.ini - Импорт и экспорт данных ipfix для fullflow для СКАТ версии 8.1 и выше.  
/etc/rcollector/ipfixreceiver_url.ini - Импорт и экспорт данных ipfix для clickstream.  
/etc/rcollector/ipfixreceiver_sip.ini - Импорт и экспорт данных ipfix для sip соединений.  
/etc/rcollector/ipfixreceiver_aaa.ini - Импорт и экспорт данных ipfix для aaa событий.  
/etc/rcollector/ipfixreceiver_nat.ini - Импорт и экспорт данных ipfix для nat событий.
```

- Исполняемый файл:

```
/usr/bin/ipfixreceiver2
```

CentOS 6

- Скрипты для запуска процессов импорта и экспорта данных ipfix:

```
/etc/init.d/ipfix_raw - Скрипт запуска ipfixreceiver2 с конфигурационным файлом /etc/rcollector/ipfixreceiver_raw.ini.  
/etc/init.d/ipfix_url - Скрипт запуска ipfixreceiver2 с конфигурационным файлом /etc/rcollector/ipfixreceiver_url.ini.  
/etc/init.d/ipfix_sip - Скрипт запуска ipfixreceiver2 с конфигурационным файлом /etc/rcollector/ipfixreceiver_sip.ini.  
/etc/init.d/ipfix_aaa - Скрипт запуска ipfixreceiver2 с конфигурационным файлом /etc/rcollector/ipfixreceiver_aaa.ini.
```

CentOS 7

- Сервисные файлы для запуска процессов импорта и экспорта данных ipfix:

```
/usr/lib/systemd/system/ipfix_raw.service - Сервисный файл для запуска ipfixreceiver2 с конфигурационным файлом /etc/rcollector/ipfixreceiver_raw.ini.  
/usr/lib/systemd/system/ipfix_url.service - Сервисный файл для запуска ipfixreceiver2 с конфигурационным файлом /etc/rcollector/ipfixreceiver_url.ini.  
/usr/lib/systemd/system/ipfix_sip.service - Сервисный файл для запуска ipfixreceiver2 с конфигурационным файлом /etc/rcollector/ipfixreceiver_sip.ini.  
/usr/lib/systemd/system/ipfix_aaa.service - Сервисный файл для запуска ipfixreceiver2 с конфигурационным файлом
```

```
/etc/rcollector/ipfixreceiver_aaa.ini.
```

Параметры запуска программы

Программа ipfixreceiver2 имеет следующие параметры запуска:


```
usage: ipfixreceiver2 <-f config file> [options]
где
--daemon                Запуск программы в фоновом режиме.
--umask=mask            Установить umask (восьмиричн., по умолчанию 027).
--pidfile=path         Путь к pid файлу.
-h, --help             Вывести краткую справку.
-fFILE, --config-file=FILE Путь к конфигурационному файлу.
-v, --version          Вывести версию программы.
```

Конфигурация

Параметры работы программы задаются в .ini файле.

Секция [connect]

В данной секции задаются параметры для приема данных ipfix.

- protocol - IP протокол (tcp или udp)
-  При использовании протокола udp необходимо убедиться, что размер ipfix записи не превышает размер MTU (clickstream данные можно принимать только по протоколу tcp).
- host - интерфейс, на котором будет осуществляться прием данных
- port - номер порта
- flow_type - тип принимаемого потока: ipfix или netflow9. В случае использования netflow9 protocol может быть только udp.
- tcp_idle_time - время простоя для tcp соединения, в секундах. По умолчанию 10
- tcp_keep_cnt - количество запросов на проверку соединения. По умолчанию 5
- tcp_keep_interval - интервал между запросами на проверку, в секундах. По умолчанию 2

Секция [dump]

В данной секции задаются параметры дампа принятых данных в файл.

- delimiter - символ разделителей данных в файле.
- rotate_minutes - через сколько минут закрывать временный файл и переименовывать его в постоянный.
- rotate_flows - через какое количество ipfix записей закрывать временный файл и

- переименовывать его в постоянный. 0 - отключение данного вида ротации.
- `dumpfiledir` - каталог для размещения файлов с дампом. В случае отсутствия данного параметра возможна работа программы в режиме репликации `ipfix` данных (начиная с версии 0.2.6) без сохранения в файлы.
 - `fileprefix` - префикс имени файла с дампом.
 - `rotateformat` - формирует имя файла с дампом.
 - `extension` - расширение файла с дампом.
 - `temp_file_suffix` - суффикс имени временного файла.
 - `processcmd` - команда для запуска при ротации файла. `%s` задает имя постоянного файла с дампом.
 - `detach_child` - если `true`, то процесс `processcmd` отвязывается от процесса `ipfixreceiver'a`.
 - `decode_url` - декодировать символы в `url` при использовании `decodepath`.
 - `decode_host` - декодировать `idna` в имени хоста при `decodehost`.
 - `decode_referer` - декодировать `idna` в `referer` при `decodereferrer`.
 - `reopen_time` - через сколько секунд будет предпринята попытка открыть файл для записи дампа после возникшей ошибки с файлом. По умолчанию 30 секунд.
 - `checkdir` - проверять ли на существование `dumpfiledir` и в случае отсутствия создать каталог (создаются все каталоги из `dumpfiledir`). По умолчанию `true`.
 - `fw_max_elements_in_queue` - количество элементов, при котором они отправляются в очередь на запись в файл. По умолчанию 100000.
 - `fw_max_queue_size` - максимальное количество массивов элементов в очереди. Если на момент добавления в очередь количество находящихся в очереди будет больше, то добавляемые данные будут отброшены. По умолчанию 2.
 - `bad_characters` - символы, которые не нужно выводить при записи в файл. Могут быть указаны одиночные символы и `escape` последовательности. По умолчанию `"\t\r\n;\x00"`.

Секция [InfoModel]

В данной секции задается `xml` файл с описанием типа данных в принимаемом потоке `ipfix`.

- `XMLElements` - путь к `xml` файлу с описанием типа данных в формате [IANA IPFIX Entities registry](#).

Секция [Template]

В данной секции задается порядок следования данных в принимаемом потоке `ipfix` и при необходимости фильтр принимаемых данных по идентификатору.

- `Elements` - список принимаемых данных (через запятую).
- `filter_tid` - только данные с данным идентификатором будут обрабатываться, а с иными будут отброшены.

Секция [ExportModel]

В данной секции определяется порядок и формат вывода полученных данных.

- `Elements` - список данных, которые необходимо сохранять в файле (через запятую). Возможно изменить predefined формат вывода в файл для каждого типа

данных, используя следующий формат: имя_поля:формат_вывода[:опция]. Возможны следующие типы вывода данных:

Формат_вывода	Описание
decode_unsigned	Декодировать как unsigned
decode_signed	Декодировать как signed
decodeipv4	Декодировать как IPv4 адрес
decodeipv6	Декодировать как IPv6 адрес
decode_string	Декодировать как строку
decode_seconds	Декодировать как дату и время в секундах. Формат вывода по умолчанию '%Y-%m-%d %H:%M:%S'. В опции можно задать свой формат вывода.
decode_milliseconds	Декодировать как дату и время в миллисекундах. Формат вывода по умолчанию '%Y-%m-%d %H:%M:%S'. В опции можно задать свой формат вывода.
decodehost	Декодировать как имя хоста
decodepath	Декодировать как путь в url
decoderesferer	Декодировать как referer

Секция [stats]

В данной секции задаются параметры вывода статистики работы программы в telegraf.

- socket_path - путь к datagram socket telegraf'a.
- interval - через сколько секунд отправлять статистику в telegraf.
- tag - тег, выставляемый в поле ipfix_tag при отправке статистики в telegraf.

Секция [export]

- to - задаются адреса коллекторов для экспорта полученных ipfix записей. Формат ip/port/proto[,ip/port/proto]. Например:

```
[export]
to=10.0.0.2/9921/tcp, 10.0.0.3/3444/udp
```



При использовании протокола udp необходимо убедиться что одна ipfix запись не превышает размер MTU.

- queue_size - количество элементов в очереди (для каждого адреса назначения из to своя очередь) на отправку. По умолчанию 50000.
- domain - идентификатор домена. По умолчанию 1.

Секция [logging]

В данной секции задаются параметры логирования программы.

- loggers.root.level - уровень логирования
- loggers.root.channel - канал для вывода сообщений

- `channels.fileChannel.class` - класс канала вывода
- `channels.fileChannel.path` - путь к лог-файлу
- `channels.fileChannel.rotation` - параметр ротации
- `channels.fileChannel.archive` - параметр имени архивных файлов
- `channels.fileChannel.purgeCount` - количество архивных файлов
- `channels.fileChannel.formatter.class` - класс форматировщика
- `channels.fileChannel.formatter.pattern` - шаблон для форматировщика
- `channels.fileChannel.formatter.times` - время



Более подробно ознакомиться с параметрами логирования можно по ссылке [Class FileChannel](#).

Обработка сигнала HUP

При получении сигнала HUP основным процессом программы производится принудительное закрытие временного файла и переименовывание его в постоянный файл (выполняется ротация файлов).

Примеры конфигураций

Приём ірфіх данных

В файлах `/etc/rcollector/ipfixreceiver_*.ini` приведены примеры настройки для получения различных потоков данных ірфіх. Перед запуском программы необходимо изменить конфигурационный файл под ваши требования.

- При необходимости внести изменения в секцию `[connect]`, указав интерфейс, порт и протокол для приема ірфіх данных.
- В секции `[dump]` указать:
 - `dumpfiledir` - каталог, где будут создаваться временный файл и файлы с данными.
 - `rotate_minutes` - время, через которое закрывать временный файл, переименовывать его в файл с постоянным именем и выполнить команду из параметра `processcmd` для действий над полученным файлом.
 - `processcmd` - команду, которую необходимо выполнить над файлом с данными.
 - `delimiter` - символ разделитель между полями данных.
- В секции `[ExportModel]` указать необходимый порядок следования полей в сохраняемом файле.

Экспорт ірфіх данных

Для экспорта получаемых ірфіх данных необходимо внести изменения в конфигурационный файл, путем добавления секции `[export]` и указания адресов назначения. Например, для отправки ірфіх данных на ірфіх коллектор с адресом `10.0.0.5:1501` по протоколу `tcp`, элемент конфигурации будет выглядеть следующим образом:

```
[export]  
to = 10.0.0.5/1501/tcp
```

Если необходимо задать несколько ірфіх коллекторов, то их можно указать через запятую.
Например:

```
[export]  
to = 10.0.0.5/1501/tcp, 192.168.1.200/1501/tcp
```