

Содержание

| | |
|---|---|
| Настройки интерфейса авторизации S6b | 3 |
| Секция "fast-epdg.auth" | 3 |
| Секция "fast-epdg.auth.s6b" | 3 |
| Секция "fast-epdg.auth.s6b.<diameter-s6b-client-name-n>" | 4 |

Настройки интерфейса авторизации S6b

Секция "fast-epdg.auth"

| Параметр | Описание | Значение |
|----------|----------|----------|
| iface | | |

Шаблон:

```
fast-epdg {
    auth {
        iface =
        swm {}
        swx {}
        s6b {}
    }
}
```

Секция "fast-epdg.auth.s6b"

| Параметр | Описание | Значение |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| realm | Обслуживаемый реалм | epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org |
| host | Имя хоста сервера | epdg.epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org |
| <diameter-s6b-client-name-1> {} | Параметры сервера S6b №1 | |
| <diameter-s6b-client-name-2> {} | Параметры сервера S6b №2 | |
| <diameter-s6b-client-name-n> {} | Параметры сервера S6b №№ | |

Шаблон:

```
fast-epdg {
    auth {
        s6b {
            realm =
            host =
            <server-name> {}
        }
    }
}
```

Пример:

```
fast-epdg {
```

```

auth {
    s6b {
        realm = epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org
        host = epdg.epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org
        <server-name> {}
    }
}

```

Секция "fast-epdg.auth.s6b.<diameter-s6b-client-name-n>"

| Параметр | Описание | Значение |
|----------|---------------------------|---|
| local | Адрес:порт клиента | AAA.BBB.CCC.DDD:XXXX, [1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888]:XXXX |
| remote | Адрес:порт сервера AAA | AAA.BBB.CCC.DDD:XXXX, [1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888]:XXXX |
| proto | Транспортный протокол | [sctp][tcp] |

Шаблон:

```

fast-epdg {
    auth {
        s6b {
            realm =
            host =
            diameter-s6b-client-1 {
                priority =
                local =
                remote =
                proto =
            }
            diameter-s6b-client-2 {
                priority =
                local =
                remote =
                proto =
            }
            diameter-s6b-client-3 {
                priority =
                local =
                remote =
                proto =
            }
        }
    }
}

```

Пример:

```
fast-epdg {
    auth {
        s6b {
            realm = epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org
            host = epdg.epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org
            diameter-s6b-client-1 {
                priority =
                local = 192.168.1.1:3868
                remote = 192.168.2.1:3868
                proto = sctp
            }
            diameter-s6b-client-2 {
                priority =
                local = 192.168.1.1:3869
                remote = 192.168.2.2:3868
                proto = sctp
            }
            diameter-s6b-client-3 {
                priority =
                local = 192.168.1.1:3870
                remote = 192.168.2.3:3868
                proto = tcp
            }
        }
    }
}
```